

Retningslinjer for desinfisering

Generelt

- Virkestoffet (løsningen) **Virkon S** er ikke skadelig for utstyret
- **Farlig ved svelging. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.**
- Før desinfeksjon må fiskeutstyret demonteres.
- For å få full effekt av desinfeksjonsmiddelet må alt utstyr, båter, vadere og fiskeutstyr, som skal desinfiseres, være rengjort og tørre før desinfisering.
- Etter behandling med desinfeksjonsmiddel bør utstyret skylles med reint vann (NB! - ikke skyll med vann fra elva!!).
- Virkon S **må virke i 15 minutter** for å oppnå full effekt.
- Ved spraying må en vente i ca 15 minutter før middelet skylles av.
- Ved dypping må utstyret holdes i løsningen i 15 til 30 sekund.

Redskap og utstyr

- **Fluer, sluker og esker** dyppes i minimum 15 sek og skylles av med vann etter ca 15 min.
- **Stenger** sprayes med løsning og skylles av med vann etter ca 15 min.
- **Vadere / støvler** settes i kar fylt med virkestoffet og vaskes utvendig med løsningen.
- **Liner** dyppes i, eller skylles med, løsningen i minst 30 sek. Hovedlina på fluestenger dras av og legges i løsningen.
- **Sneller** dyppes i løsningen (Snellene kan evt sprayes, men en må da la middelet virke i minimum 1 min før det skylles av med rent vann).
- **Håver** legges i løsningen i minst 1 min. Dersom karet ikke er stort nok for hele håven, kan handtaket skylles med løsning, men hele nettet må ligge i løsningen i minimum 1 minutt.
- **Fiskevesker** kan legges i løsningen eller fuktes utvendig og innvendig med svamp fuktet med løsning. Skylles og tørkes grundig etterpå.

Båter, kanoer ol

- **Båter, kanoer, kajakk, blåser, baderinger m.m.** sprayes/dusjes med løsningen og tørkes grundig etterpå. Pass på at båtene desinfiseres innvendig og at der ikke er vann igjen i båtene før de transporteres videre.